
Configuración de lectores ZK4000 ZK7500 en Internet Explorer

En el siguiente tip técnico se explica como configurar el Internet Explorer en caso de que no esté funcionando el lector USB ZK4000 o ZK7500 aunque ya se haya instalado el driver. En este caso puede mostrar el mensaje "Install fingerprint sensor driver" o "Not connect with sensor".


Not connect with sensor

Para corregir el problema tenemos que modificar unos parámetros en el Internet Explorer.

1. En Herramientas damos click en Opciones de Internet




2. Luego click en la pestaña Seguridad






Configuración ZK4000 ZK7500 en Internet Explorer

3. Deshabilitamos Modo Protegido




4. Luego click en Nivel Personalizado





Configuración ZK4000 ZK7500 en Internet Explorer

5. En la ventana de Configuración de Seguridad buscamos los parámetros de Controles y complementos de ActiveX.



6. Establecemos los siguientes parámetros, guardamos cambios y reiniciamos el Explorer.

Descargar los controladores ActiveX sin firmar - Preguntar Descargar los controles ActiveX sin firmar Descargar los controles ActiveX sin firmar Descargar los controles ActiveX sin firmar Peguntar	
Permitir Filtrado ActiveX	- Deshabilitar
Permitir el filtrado ActiveXDeshabilitarHabilitar	
Permitir Scriptlets	- Habilitar
Permitir scriptlets Deshabilitar Habilitar Preguntar	
Aceptar	Aceptar Cancelar
	Aceptar Cancelar Aplicar

Al finalizar, reiniciamos el Explorer.

